


Ruleri

Ruleri su lenijari koji se pojavljuju na svakoj stranici. Oni omogućavaju preciznije postavljanje objekata na željeno mjesto. Oni mogu biti vidljivi ili skriveni na ekranu ali se ne pojavljuju prilikom štampanja.

Da biste prikazali ili sakrili rulere na stranici izaberite
View > Show/Hide Rulers




Jedinice mjerenja i ruleri

Za mjerenje možete izabrati jednu od nekoliko standardnih jedinica. Mijenjanje jedinice za mjerenje ne utiče na položaj objekta na stranici. Moguće je podesiti i različite jedinice kod vertikalnog i horizontalnog rulara.

Željene jedinice za mjerenje možete podesiti na dva načina.

I


Izaberite: *Edit > Preferences > Units & Increments*, pojavaće se:



Kod *Horizontal* i *Vertical* padajuće liste izaberite jedinicu za mjerenje koju želite da koristite za horizontalni i vertikalni ruler, dijalog prozore, i *palettes*. Ako izaberete *Custom*, ukucajte broj tačaka nakon koje će ruler pokazati glavnu naznaku.
Pritisnite *OK*.

II

Sekundarnom tipkom miša kliknite na ruler koji želite da promjenite i izaberete željenu jedinicu.



Da biste privremeno koristili drugu mjernu jedinicu:

Označite postojeću vrijednost u *palette* ili dijalog prozoru i ukucajte novu vrijednost iza koje stavte oznaku željene jedinice.



Jedinica:	oznaka:	Primjer
Inč	i or in or inch	5.25i
Milimetar	mm	48mm
Picas	p	3p
Points	p (prije vrijednosti)	p6
Picas i points	p (poslije vrijednosti)	3p6
Ciceros	c	5c

Mijenjanje nulte tačke na rulerima

Nulta tačka se nalazi u gornjem lijevom uglu stranice, u ravnini prve linije. Možete je pomjeriti da biste izmjerili daljinu ili olakšali mjerenje objekata i njihovo pravljenje.

Da biste pomjerali nultu tačku:

- Kliknite na kvadratić, koji spaja rulere, u gornjem lijevom uglu stranice, (1)
- povucite na mjesto gdje želite da postavite nultu tačku. (2)



Da biste vratili nultu tačku na pravo mjesto:
Dvostruki klik na kvadratić koji spaja rulere.

Da biste onemogućili mijenjanje nulte tačke:
Sekundarnom tipkom miša kliknite na kvadratić koji spaja rulere i izaberete *Lock Zero Point* or *Unlock Zero Point* (zaključavanje nulte tačke ili otključavanje nulte tačke)

